

APP ANDROID NATIVA · V1.0.0 · COM.FORMA.APP

Tu semana, en **forma**.

Entrenamiento y nutrición que se arman con tu deporte, tu equipo y lo que te gusta comer.
Un asistente que responde con tus datos. Una comunidad que celebra el avance.

Kotlin + Jetpack Compose

MVVM · StateFlow

Room primero, Firebase opcional

IA local determinista

Flechas o espacio para avanzar · **N** notas del guión · **0** índice

El mismo perfil produce siempre el mismo plan.

La personalización no es un prompt al azar. Es una función pura del perfil: deporte, nivel, objetivo, equipo e ingredientes. Cambias un dato y cambia la semana. No cambias nada y el lunes sigue siendo el mismo lunes.

seed

Rutina

`RoutineGenerator.seedOf` mezcla id, equipo, nivel y objetivo. `generate` devuelve siete sesiones.

score

Comida

`MealPlanGenerator.optionsFor` puntúa recetas por ingredientes favoritos y cercanía calórica.

intent

Coach

`LocalCoach.answer` reconoce la pregunta y responde con peso, IMC y calorías del perfil.

Se abre con quien eres

Correo, Google o cuenta local. Luego cinco pasos: nombre, cuerpo, deporte y objetivo, equipo disponible, alimentos que te gustan.

Se queda en el teléfono

Room y DataStore guardan perfil, marcas, comidas, chat y guardados. Firebase entra solo si existe `google-services.json`.

Habla español de punta a punta

Catálogos, artículos, coach, empty states y comunidad. El tono es de entrenador, no de manual.

8

Deportes

Gym, yoga, running, pilates, ciclismo, natación, CrossFit y boxeo.

60

Ejercicios

Catálogo de gym filtrado por la máquina que sí tienes.

57

Recetas

Desayuno, almuerzo, snack y cena, con macros e ingredientes.

63

FORMA · PARA QUIÉN

Loading → NeedsAuth → NeedsOnboarding → Ready

Ese flujo vive en `RootViewModel` y lo pinta `FormaApp`. La barra inferior solo aparece cuando la ruta es una de las seis pestañas.

1

Nombre y foto

`onName` `onPhoto` · mínimo 2 letras

2

Edad, peso, estatura

`onAge` `onWeight` `onHeight`

3

Objetivo, deporte y nivel

`onGoal` `onSport` `onLevel`

4

Equipo del deporte

`toggleEquipment` · al menos una pieza

5

Ingredientes que te gustan

`toggleIngredient` · mínimo 3, luego `next` guarda el perfil

Autenticación intercambiable

`AuthModule.provideAuthRepository` elige implementación con `BuildConfig.HAS_FIREBASE`.

`LocalAuthRepository` persiste en `DataStore`: `signInWithEmail` `signUpWithEmail` `signInWithGoogle` `signOut` .

`FirebaseAuthRepository` usa el mismo contrato cuando hay `google-services.json`. La UI no se entera.

FORMA · RECORRIDO

Seis superficies, un perfil.

Inicio

Saludo por hora, tira de la semana, racha, kcal, entreno de hoy, IMC y artículos recomendados. `HomeViewModel`

Rutina

Sesión del día, checks, cronómetro de descanso y cierre con foto. `RoutineViewModel` `FinishWorkoutViewModel`

Dieta

Cuatro comidas, cinco opciones, macros del día y foto del plato. `DietViewModel`

Comunidad

Feed filtrable, like, cinco reacciones, seguir y publicar. `CommunityViewModel`

IA

Preguntas sugeridas y chat anclado al perfil. `AiViewModel` `ChatRepository.send`

Aprender

Diez artículos, buscador, categorías y guardados. `LearnViewModel` `ArticleViewModel`

Rutas en `Routes` : home, routine, diet, community, ai, learn, más profile, notifications, ingredients, recipe y finish. `navigateToTab` conserva el estado de cada pestaña.

El día, en una pantalla.

`todayWeekDay` traduce el calendario a `WeekDay`. `greeting` saluda según la hora. El estado combina perfil, estadísticas, artículos y la sesión de hoy.

TrainingStats

Entrenos de la semana, racha en días, kcal y el conjunto de días completados. Sale de `TrainingRepository.stats`.

Cuerpo

`bmi` y `bmiLabel` (Bajo, Normal, Alto, Muy alto). `dailyCalories` usa Mifflin–St Jeor más el turno del objetivo.

Accesos: `onOpenTab`, `onOpenArticle`, perfil y `NotificationsScreen`. Si la rutina falla, `retry` vuelve a pedirla.



La semana sale del equipo que marcaste.

En gym, `gymPlan` elige el split según nivel. `pickExercises` solo toma lo que `GymExerciseCatalog.available` deja pasar. `toExercise` fija series, repeticiones y descanso.

Nivel

Intermedio · bro split

Objetivo

Ganar músculo

Lun
Pecho
4 ej.

Mar
Espalda
4 ej.

Mié
Pierna
5 ej.

Jue
Hombro
4 ej.

Vie
Brazo
5 ej.

Sáb
Full body y core
4 ej.

Dom
Descanso
libre

toExercise aplicaría: compuesto en 6-8 · descanso hasta 120 s. Semilla estable mientras no cambie el perfil.

Durante la sesión

`selectDay` cambia el día y apaga el timer. `toggleExercise` persiste el check y, si lo marcas hecho, llama `startTimer` . `resetDay` limpia el día.

Al terminar

`FinishWorkoutViewModel.save` crea la `WorkoutSession`. Si compartes, `CommunityRepository.publish` sube la foto al feed.

Otros deportes

`SportSessionTemplates.sessions` arma running, yoga, pilates, ciclismo, natación, CrossFit y boxeo con el material marcado.

Calorías con tu cuerpo. Plato con tu gusto.

Peso 65 kg

Estatura 170 cm

Edad 21

IMC

22.5 · Normal

Meta del día

2800 kcal

Proteína

130 g

Desayuno 728 kcal · Almuerzo 1008 kcal · Snack 336 kcal · Cena 728 kcal

Mifflin–St Jeor, factor de actividad por nivel y `Goal.calorieShift`: -350, +300, 0 o +150.
Luego se redondea a decenas.

Cómo se eligen las 5 opciones

`optionsFor` puntúa cada receta: cobertura de ingredientes favoritos por 1.5, menos la distancia a las calorías del momento por 1.3, más un jitter determinista. Rota la lista con el índice del día para que el lunes y el jueves no propongan lo mismo. La opción por defecto es la más cercana a la meta de ese slot.

Reparto: desayuno 26 %, almuerzo 36 %, snack 12 %, cena 26 %. En pantalla: `selectDay` `chooseOption` `setPlatePhoto` `RecipeDetailViewModel.onPlatePhoto` .

Un feed para el progreso.

Like, cinco reacciones, seguir y publicar. El hilo de comentarios queda fuera del producto: el feed muestra el logro, no la pelea.

8

Voces semilla

María, Carlos, Ana, Daniela, Luis, Sofía, Miguel y Renata. Una por deporte. `CommunitySeed.posts`

5

Reacciones

Fuego, fuerza, aplauso, amor e imparable. Enum `Reaction`.

Gestos

`toggleLike` `react` `toggleFollow` `selectSport` `publish`

Tu muro

`myPosts` y `syncMeWithProfile` mantienen tu autor alineado con el perfil.

Un coach que ya conoce tu peso.

`AiRepository` es la única puerta. Hoy Hilt inyecta `LocalAiRepository`.

`RemoteAiRepository.answer` llama a un chat compatible con OpenAI y, si no hay llave o la red falla, vuelve al coach local.

Soy el coach local de esta presentación. Uso el peso de Dieta y el objetivo elegido en Rutina.

¿Cuántas proteínas necesito?

¿Cardio antes o después?

¿Cuánto debería comer?

16 intenciones

Proteína, sentadilla, preentrenamiento, descanso, hombro, cardio, IMC, calorías, agua, creatina, sueño, agujetas, rutina, bajar grasa, ganar músculo y dolor. `normalize` quita acentos antes de contar palabras.

Lo que sigue en el modelo local

La rutina y las comidas siguen generándose en el dispositivo aunque el chat sea remoto: así los ejercicios y las recetas siempre existen en el catálogo. `ChatRepositoryImpl.send` guarda pregunta y respuesta en Room.

Preguntas de arranque

`LocalCoach.suggestedQuestions` alimenta la UI. `AiViewModel.send` y `clear` manejan el hilo.

Diez lecturas, cinco cajones.

Catálogo

Técnica, nutrición, lesiones, recuperación y mentalidad. Cada artículo trae resumen, minutos, secciones y una imagen. El coach cita títulos reales, por ejemplo la sentadilla profunda.

`ArticleCatalog.byId``LearnRepository.articles``recommended``toggleSaved`

En la pantalla

`selectCategory` filtra. `onQueryChange` busca. `toggleOnlySaved` deja solo lo marcado. `ArticleViewModel.toggleSaved` persiste el estado y, con Firebase, lo empuja a `article_states`.

Inicio muestra el subconjunto de `recommended`, así la lectura empieza donde ya estás entrenando.

[Sentadilla profunda](#)[Hombro y manguito](#)[Ventana anabólica](#)[Sueño](#)[Sobrecarga progresiva](#)[Cardio y pesas](#)[Proteína de verdad](#)[Agujetas](#)[Constancia](#)[Core](#)

Una dirección. Un módulo.

Estado unidireccional: el repositorio expone `Flow`, el `ViewModel` lo reduce a `StateFlow`,

Compose lo recoge con `collectAsStateWithLifecycle`.

ui

14 `ViewModels` y las pantallas Compose. Navegación en `FormaApp`, `Destinations` y `FormaBottomBar`.

domain

Modelos puros y 8 interfaces: `Auth`, `Profile`, `Training`, `Nutrition`, `Community`, `Learn`, `Chat`, `Ai`.

data

`Room`, `DataStore`, catálogos, generadores, repositorios `Room-first` y la nube.

di

`DatabaseModule`, `AiModule`, `AuthModule`, `RepositoryModule`, `CloudModule`. `Hilt`, un grafo.

designsystem + core

`FormaTheme`, componentes, `FormaImage` e `ImageStore.persist`.

76 archivos Kotlin · cerca de 13800 líneas en el módulo `:app`. JDK 17, `compileSdk 35`, `minSdk 26`.

El mapa, por capa.

- Arranque
- Pantallas
- Repositorios
- Motor
- Datos

AuthRepository	signInWithEmail, signUpWithEmail, signInWithGoogle, signOut.
ProfileRepository	current, save, updatePhoto, clear.
TrainingRepository	weeklyRoutine, setExerciseCompleted, resetDay, sessions, stats, finishWorkout.
NutritionRepository	dayPlan, chooseOption, setPlatePhoto, ingredientCatalog.
CommunityRepository	feed, myPosts, toggleLike, react, toggleFollow, publish, syncMeWithProfile.
LearnRepository	articles, article, recommended, toggleSaved.
ChatRepository	messages, send, clear, suggestedQuestions.
AiRepository	generateWeeklyRoutine, generateDayMeals, answer, providerName.

Room manda. La nube acompaña.

Ocho tablas

user_profile, exercise_log, workout_session, meal_choice, authors, posts, chat_messages, article_states. DAOs con `observe`, `upsert` y clears. Preferencias de sesión, descanso y recordatorios en `FormaPreferences`.

Contrato remoto

`FormaCloudStore` declara pull, upserts y `uploadUserFile`. `NoOpCloudStore` no hace nada. `FirebaseCloudStore` habla con Firestore y Storage. `CloudSyncManager` hace pull al entrar y push en cada guardado.

Reglas: `isOwner` cierra `users/{uid}/...` El feed `posts/` es lo público. Fotos en Storage bajo el uid. `ImageStore.persist` copia al almacenamiento interno lo que el usuario elige.

Lo que ya está probado.

PRUEBA	QUÉ FIJA
RoutineGeneratorTest	7 días, determinismo, esfuerzo, equipo permitido, un plan por deporte
MealPlanGeneratorTest	5 opciones, meta calórica, rotación, gustos, determinismo
LocalCoachTest	Usa el peso real, ignora acentos, nunca responde vacío, sirve sin perfil
NoOpCloudStoreTest	La nube apagada no rompe el contrato

Versiones

Kotlin 2.0.21 · AGP 8.7.3 · Compose BOM 2024.12 · Hilt 2.52 · Room 2.6.1 · Navigation 2.8.5 · DataStore 1.1.1 · Coil 2.7 · OkHttp 4.12 · Firebase BOM 33.7 · Coroutines 1.9 · Turbine en tests.

Release con minify y shrink. ProGuard incluido. `./gradlew test` corre las unitarias. `assembleDebug` produce el APK.

FORMA ya se puede abrir, usar y explicar.

Abrir

Android Studio Ladybug o posterior, JDK 17, API 26+. `./gradlew installDebug`

Encender la nube

Coloca `google-services.json` y despliega las reglas de `firebase/`.

Encender el modelo

En `AiModule`, ata `RemoteAiRepository` y define `FORMA_AI_API_KEY`.

Un perfil. Una semana. Un plato. Una comunidad breve. Un coach que contesta aunque el mundo esté offline.

[Abrir el guión completo](#)

[Abrir el reporte técnico](#)